

Wkt:


$$\langle A \rangle = \frac{1}{Z} \int dx A(x) e^{-\beta H(x)}$$

hoch-dim. Integral: Ersatz-Mittelwert
im Vorzeichen Ersatz (MVT)

$$\langle A \rangle = \frac{\sum_{j=1}^M A(x_j) e^{-\beta H(x_j)}}{\sum_{j=1}^M e^{-\beta H(x_j)}}$$

x_j : bestimmte
möglicher
Konfigurationen
= "Stützpunkte"

heureka: Der Boltzmann Faktor ist für sehr
viele prinzipiell mögliche Konfigurationen
verschwindend klein!



Importance - Sampling

$$\langle A \rangle = \sum_{i=1}^M \frac{A(x_i)}{P(x_i)} e^{-\beta H(x_i)}$$

$$\sum_{j=1}^M \frac{1}{P(\underline{x}_j)} e^{-\beta H(\underline{x}_j)}$$

\sum' : Sitzstelle ^{stochastisch} werden entsprechend der normierten Verteilung $P(\underline{x}_j)$ ausgewählt!

Typischerweise wählt man $P(\underline{x}_j) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(\underline{x}_j)}$!

$$\Rightarrow \langle A \rangle = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M A(\underline{x}_j)$$

Wie führt man Importance Sampling
(Auswahl der Sitzstelle entsprechend $P(\underline{x}_j)$)
~~fast~~ praktisch durch?

IV. 2.3. Markov-Prozesse und "Detailed Balance"

Sei X_{t_n} : Konfiguration (z.B. $\{n_i\} = n_1, \dots, n_M$)
"Zustand" des Systems
zu einer diskreten Zeit t_n ($n=1, 2, \dots$)

$$X_{t_n} \in \{S_1, \dots, S_L\}$$

Mögliche Mikrozustände
des Systems (sie spannen den
Phasenraum auf!)

Betrachte die bedingte Wahrsch. P_B ,
dass $X_{t_n} = S_j$ ($j=1, \dots, L$)
falls $X_{t_{n-1}} = S_i$ ($i=1, \dots, L$)

Markov-Prozess:
Diese bedingte Wahrsch. P_B ist unabhängig von
früheren Zeit t_{n-2}, t_{n-3}, \dots

$$P_B = P(X_{t_n} = S_j \mid X_{t_{n-1}} = S_i)$$

Die damit resultierende Folge von
Zuständen nennt man Markov-Kette

man nennt P_{ij} auch "Übergangswahrscheinlichkeit"
 W_{ij} von Zustand S_i in den Zustand S_j

Betrachte die gemeinsame Wahrsch.

$$P(X_{t_n} = S_j \cup X_{t_{n-1}} = S_i)$$

P ist die Wkrsch.
dass $X_{t_n} = S_j$ und
 $X_{t_{n-1}} = S_i$

$$P(X_{t_n} = S_j \cup X_{t_{n-1}} = S_i) \quad (*)$$

$$= W_{ij} P(X_{t_{n-1}} = S_i)$$

Wahrsch., dass der Zustand z. Zeit
 $t_{n-1} = S_i$ ist

(Korollar mit der allgemeinen Definition
bedingte Wahrsch. = $\frac{\text{gemeinsame Wkrsch.}}{\text{Einzelwksch.}}$)

Folgerung:

$$P(X_{t_n} = S_j) = \sum_i P(X_{t_n} = S_j \cup X_{t_{n-1}} = S_i)$$

$$P(X_{t_n} = j) \stackrel{(*)}{=} \sum_i W_{ij} P(X_{t_{n-1}} = i)$$

etwas einfachere Notation:

$$P(S_j, t_n) = \sum_i W_{ij} P(S_i, t_{n-1})$$

(*)

Anforderung für die Übergangswahrsch.

W_{ij}

$$W_{ij} \geq 0$$

(da Wahrsch.)

$$\sum_j W_{ij} = 1$$

"System muss irgendwo hingehen"

~~ist~~ Anders ausgedrückt:

Wahrsch. bleibt erhalten

denn:

$$\sum_j P(S_j, t_n) \stackrel{(*)}{=} \sum_j \sum_i W_{ij} P(S_i, t_{n-1})$$

$$= \sum_i \underbrace{\sum_j \omega_{ij}}_{=1} P(S_{ij}, t_{n-1})$$

Erhaltung der
Wahrscheinlichkeit!
(Annahme im folgenden:
 $\sum_i P(S_{ij}, t) = 1$)

$$= \sum_i P(S_{ij}, t_{n-1})$$

Betrachte jetzt die Zeit.

An dem von $P(S_{ij}, t)$

d.h. t ist jetzt kontinuierliche
variable.

$$\frac{dP(S_{ij}, t)}{dt} = - \sum_i \omega_{ji} P(S_{ij}, t) + \sum_i \omega_{ij} P(S_{ij}, t)$$

**)

Master-Gleichung

(hier ohne Herleitung, Herleitung
wird z.B. in der VL
Stat. Phys. II (Wichtigkeit!!!) geübt)

Interpretation der rechten Seite von (8)

1. Term:

Prozesse, die "weg" von S_j führen und dadurch $P(S_j, t)$ verringern

"Verlust-
term" (W_{ji} : Übergangswahrsch. von Zustand j nach Zustand i)

2. Term: Prozesse, die von anderen Zustände i "gerade" hin zum Zustand j führen und dadurch die Wahrsch. $P(S_j, t)$ erhöhen!

Betrachte speziell stationäres
Wahrsch.-Verteilung

$$P_{eq}(S_j, t) = P_{eq}(S_j)$$

$$\Leftrightarrow \frac{dP_{eq}}{dt} = 0$$

\Rightarrow rechte Seite der Master-Gleichung ist Null
d.h. $\sum_i W_{ji} P(S_{j,t}) = \sum_i W_{ij} P(S_{i,t})$

Dies ist insbesondere dann erfüllt, falls gilt:

$$W_{ji} P_{eq}(S_j) = W_{ij} P_{eq}(S_i)$$

Prinzip der "detaillierten Balance"

("detailliertes Gleichgewicht"

"Microreversibilität"

Strenge Definition des Gleichgewichts

Im Gleichgewicht ist die Zahl
der Prozesse, die von Zustand

j nach Zustand i führen, genau die
gleiche wie die Zahl der umgekehrten
Prozesse !!

Bemerkung:

Prinzip der detaillierten Balance
ist konsistent mit der Erhaltung der
Gesamt-Wahrsch.

$$W_{ij} P_{eq}(S_i) = W_{ji} P_{eq}(S_j)$$

$$\Rightarrow \sum_j W_{ij} P_{eq}(S_i) = \sum_j W_{ji} P_{eq}(S_j)$$

$$\stackrel{1}{\Rightarrow} P_{eq}(S_i) = \sum_j W_{ji} P_{eq}(S_j)$$

Das entspricht unserer G.

(*) im Stationären
(~~z~~ zeitunabhängigen)

Ganz toll!

IV. 2.4. Metropolis-Algorithmus

Erinnerung: Ziel von MC war die Berechnung
der Summe
$$\langle A \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M A(x_i)$$

mit Stochast. Auswahl
der Sitzstelle / Konfiguration
entsprechend der Verteilung

$$P \sim \frac{1}{Z} e^{-\beta H(x_i)}$$

Metropolis-Idee

- Start mit einer Konfiguration X_1 (Anfangs-Konfiguration)
- Wähle die folgende Konfiguration
auf Basis eines Markov-Prozesses aus

d.h. X_{i+1} hängt nur von X_i ab

↑
Konfigurations-
Im "MC-Schritt"
 $i+1$

($i=1, \dots, M$)

- Die Übergangswahrsch. w_{ij} werde so gewählt, dass

$$\lim_{M \rightarrow \infty} P = P_{eq}(X_i) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(X_i)}$$

Frage: Wie setzen die w_{ij} aus?

Wir wissen bereits:

Dann P wird. in die $\overset{\text{Konver.}}{\text{Gleichgewichtsverteilung}}$

Übergeld, muß gelten:
(und damit stationär sind)
detaillierte Balance?

$$W_{ij} P_{eq}(\underline{x}_i) = W_{ji} P_{eq}(\underline{x}_j)$$

(aus der Markgl.)

Es muß also gelten:

$$\frac{W_{ij}}{W_{ji}} = \frac{P_{eq}(\underline{x}_j)}{P_{eq}(\underline{x}_i)} \quad !$$

z.B. Kanon. System: $P_{eq}(\underline{x}_i) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(\underline{x}_i)}$

$$\Rightarrow \frac{W_{ij}}{W_{ji}} = e^{-\beta(H(\underline{x}_j) - H(\underline{x}_i))} \\ = e^{-\beta \Delta H} \quad !$$