


# IV. Perkolationsphänomene

## IV.1. Was ist Perkolieren

Beispiele (→ s.z.B. Schwamm)

i) Zweidimensionales "Gerüst" mit kontinuierlich verteilten Lücken (stokastisch)



Anwendung:

$p < p_c$ : Leitenden Plättchen bilden keine "durchgehende Brücke" → Leitfähigkeit verschwindet

$p > p_c$ : Leitende Verbindung von einem Rand zum anderen → Material leitet

man nennt

$p_c$ : Perkolationschwelle


und das ganze Phänomen einen "Perkolationsphänomenübergang"

$p < p_c$  : es gibt nur endlich große "Cluster"  
(des leitenden Materials)

$p > p_c$  : es gibt mindestens einen  
"perkolierenden", "unendlichen" Cluster  
↳ leitende Verbindung

Beachte:  
Perkolationsphasenübergang ist eigentlich geometrische Natur!  
hier: "Kontinuumsperkolation"

(c) Zweidimensionales Gitter:  
Gitter, was "verdrängt" ist



geordnetes Gitter, aber nicht  
alle Plätze mit leitenden  
Elemente besetzt!

Sei  $p$ : Wahrsch., dass ein Platz mit leitenden  
Element besetzt ist

$p < p_c$  : Leitenden Plätze bilden nur kleine Inseln  
(="end. Cluster")  
"isolierendes Material"

$p = p_c$  : Es gibt gerade eine durchgehende Verbindung  
von leitenden Plätzen (perkolierendes Cluster)

$p > p_c$  : "Lebende Matrix"

Beispiel für "Sik-Perkolations"


↑  
Netz

(ii) "Sol-Gel" Übergang:

z.B. Hartkochen eines  
Ei's !

↑  
Lösung

↙  
Gelähm-  
fähig



Gitter aus Monomeren (Atome), die sich  
chemisch verbinden können in Makromoleküle,  
↳ Netzwerk aus  
chem. Bindungen

$p$  : Wahrsch. für das Ausbilden  
einer chem. Bindung

$p < p_c$  : Bildung endl. großer Moleküle  
("Cluster")

$p > p_c$  : Bildung eines systemübergreifenden Netzwerks

# "Band percolation"

IV.2. Zusammenhang Perkolations  $\leftrightarrow$  hemodyn. Transilations 2. Ordnung

## Ordnungsparameter

$P_{\infty}$ : Wahrsch., daß ein besetzter Platz oder eine dem. Bindung zu einem unendlichen Cluster gehört

$p < p_c$ :  $P_{\infty} = 0$  ! ~~es gilt~~

$p \geq p_c$ :  $P_{\infty} > 0$  !

es gilt:  $P_{\infty} \sim (p - p_c)^{\beta}$  ,  $p > p_c$

(analoge  $M \sim (T_c - T)^{\beta}$  für  $T < T_c$  Magnetismus)

## "Korrelationslänge":

charakterisiert hier die lineare  
Abmessung des endlichen Quers ( $p \times p_c$ )

$$\text{es gilt: } \xi \sim |p - p_c|^{-\nu} \quad \text{divergiert für } p \rightarrow p_c$$

$S$ : mittlere Zahl von Plätzen (den. Brücken)  
in einem endlichen Quers ( $p < p_c$ )

$$S \sim |p - p_c|^{-\gamma} \quad \text{divergiert für } p \rightarrow p_c$$

Beachte auch:

Genau wie bei thermodynamisch  
PÜ's 2. Ordnung zeigen auch  
Perkolationsübergänge Universalität

Exponenten sind unabhängig von Art der Weltweite, Gittertyp, und Art der Perkolatoren

— aber abhängig von Raumdimension

## IV.3. Theoret. Beschreibung

Sei  $P \in P_C$  :

$n_s$  Zahl von Clustern der Größe  $s$   
relativ zur Zahl aller Gitterplätze ( $N$ )

$s n_s$  : Zahl von Gitterplätzen in Clustern der Größe  $s$

$\hat{=}$  Wahrsch., dass ein Platz einem Cluster  
der Größe  $s$  angehört !

$$\sum_{s=1}^{\infty} s n_s = \frac{\text{Zahl aller besetzten Plätze}}{N}$$


$\hat{=}$  Wahrsch., dass ein Platz  
zu irgendeinem endlichen Cluster gehört !

$= \rho$  (früher eingeführt Besetzungszahl)

mittlere Größe eines Clusters ( $p < p_c$ )

$$S = \sum_{s=1}^{\infty} s \text{ "mal" Wahrsch. für das Auftreten eines Clusters der Größe } s$$
$$= \sum_{s=1}^{\infty} s \text{ "mal" } \frac{\text{Zahl der Kluster in Cluster der Größe } s}{\text{Zahl aller besetzten Plätze}}$$

$$\Rightarrow S = \sum_{s=1}^{\infty} s \text{ "mal" } \frac{s n_s}{p}$$
$$= p^{-1} \sum_{s=1}^{\infty} s^2 n_s$$



#### IV. 4. <sup>(Sit-)</sup> Perkolations in einer Dimension:

• • • • • linear Kette von Gitterplätzen

Beacht: Ein unendliche Cluster kann nur  
vorliegen, wenn alle Plätze besetzt sind!

$$\Rightarrow p_c = 1 (= p_{\max})$$

⇒ In diesem Modell können wir  
nur die "isolierte Phase" ( $p < p_c$ ) studieren!

⇒ es macht keinen Sinn, einen Ordnungsparameter  
zu studieren; beachte stattdessen die  
Größe  $S$  (mittlere Größe eines Clusters)!

---

Was ist  $n_s$ ? (Zahl von Clustern der Größe  $s$   
relativ zu  $N$ )

betrachte dazu

Wahrsch., dass ein Platz einem Cluster  
der Größe  $s$  angehört! ( $= s n_s$ )

$$= \sum p^s \underbrace{(1-p)^2}_{\text{Wahrsch., dass die beiden angrenzenden Plätze unbesetzt sind}}$$

Wahrsch., dass  $s$  aufeinanderfolgende  
Plätze besetzt sind:

der Platz an  $s$  Position im Cluster  $se$

d.h.  $n_s = p^s (1-p)^2$



einsetzen:

$$S = \frac{1}{p} \sum_{s=1}^{\infty} s^2 n_s$$

$$= p^{-1} \sum_{s=1}^{\infty} s^2 p^s (1-p)^2$$

$$= \frac{(1-p)^2}{p} \sum_{s=1}^{\infty} s^2 p^s$$

$$= \frac{(1-p)^2}{p} \left( p \frac{d}{dp} \right)^2 \sum_{s=1}^{\infty} p^s \quad \text{geometr. Reihe}$$

$$= \frac{(1-p)^2}{p} \left( p \frac{d}{dp} \right)^2 \left( \frac{p}{1-p} \right) = \dots = \frac{1+p}{1-p}$$

Wir wissen:  $\rho_c = 1$ !

$$\Rightarrow S \sim (\rho_c - \rho)^{-1}$$

derogal  
für  $p \rightarrow p$

$$\Rightarrow \delta = 1$$

